


Android スマホに NCT メールアドレスを設定

※AndroidやGmailアプリのバージョンによって画面は異なります。
2017/8/22 現在

① 「Gmail」  を開きます。

② 左上のメニューをタップします。




③ 表示されたメニューを一番下までスクロールし、「設定」をタップします。



④ 設定画面で、「アカウントを追加」をタップします。



⑤ メールのセットアップ画面で、「その他」をタップします。



⑥ メールアドレスの追加画面で、メールアドレスを入力し、「手動セットアップ」をタップします。



⑦ 表示された画面で、「個人用 (POP)」を選択し、「次へ」をタップします。




- ⑧表示された画面でパスワードを入力し、「次へ」をタップします。
 ※パスワードは「エヌ・シー・ティ インターネット サービス 登録確認書」(以下「登録確認書」と記載)を参照ください。



- ⑨受信サーバーの設定画面で、「サーバー」を入力し、「次へ」をタップします。
 ※登録確認書の受信サーバー欄参照



- ⑩「サーバー設定を確認しています。」画面の後、表示されるポップ画面で「設定を編集」をタップします。



- ⑪受信サーバーの設定画面で、下までスクロールし、「セキュリティの種類」をタップします。



- ⑫表示されたポップ画面で、「なし」を選択し、「次へ」をタップします。



- ⑬送信サーバーの設定画面で、「サーバー」を入力し、「次へ」をタップします。
 ※登録確認書の送信サーバー欄参照



⑭「サーバー設定を確認しています。」画面の後、表示されるポップ画面で「設定を編集」をタップします。




⑮送信サーバーの設定画面で、下までスクロールし、「セキュリティの種類」をタップします。



⑯表示されたポップ画面で、「なし」を選択し、「次へ」をタップします。



⑰アカウントのオプション画面で、任意の設定を行い、「次へ」をタップします。



⑱アカウントの設定が完了しました画面で、「名前」を入力し、「次へ」をタップします。
※送信時に表示される名前を入力します。



⑲以上で設定完了です。NCT アドレスが追加されています。

