Outlook 2016 メール設定方法

1. Outlook2016を起動します。



2. [Outlook へようこそ]と表示されます。

メールアドレスを入力し、[詳細オプション]をクリックします。

| | × |
|------------------------------|---|
| Outlook へようこそ | |
| メール アドレスを入力してアカウントを追加します。 | |
| ●●●●@nct9.ne.jp 詳細オブション 〜 | |
| 接続 | |
| | |
| | |

3. [詳細オプション]のしたに[自分で自分のアカウントを手動で 設定]のチェックボックスにチェックを入れ、[接続]をクリックします。

| | × |
|--|---|
| Outlook へようこそ | |
| メール アドレスを入力してアカウントを追加します。 | |
| ●●●@nct9.ne.jp 詳編オプション ^ 「▼[自分で自分のアカウントを手動で設定] | |
| | |

4. [準備しています]と表示されます。画面が変わるまで、お待ちください。



5. [アカウントの種類を選択] 画面が表示されます。 [POP] をクリックします。

| e | | | | × |
|---|-----------------|-------------|--------|---|
| | アカウン | ットの種類を | ·選択 | |
| | Office 365 | Outlook.com | Google | |
| | E S Exchange | POP | ІМАР | |
| | | | | |

6. [POP アカウントの設定] 画面が表示されます。 各項目を設定し、 [接続] をクリックします。

| E | POP アカウントの設定 (別のユーザー) | × |
|---|---------------------------|---|
| | 受信メール サーバー | |
| | | |
| | メッセージ配信 回 既存のデータ ファイルを使用 | |
| | 接続 | |

7. メールパスワードを入力し、[接続]をクリックします。

8. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 [ユーザー名]はメールアドレスが既に入力されているため 「@nct9.ne.jp」を消し、「OK」をクリックします。

| | × |
|---|---|
| @ nct9 .ne.jp を追加しています | |
| 準備しています | |
| インターネット電子メール - @ .ne.jp × | |
| 次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。 サーバー mail.nct9.ne.ip | |
| ユーザー名(U) ローガー 名(U) 「 @nct9.ne.jp 「@nct9.ne.jp」を消す | |
| ✓ パスワードをパスワード一覧に保存する(S) | |
| ОК <i>‡т>ти</i> | |
| | |

9. [OK]をクリックします。

| を追加しています アカウントのセットアップが完了しました | × |
|-------------------------------------|---|
| OK Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する | |
| | |